

---

# GENETICE

## Générateur d'exercices

Version 2.x



**Notice d'installation et de désinstallation.**

---

## Table des matières

1	Installation de GENETICE.....	3
2	Avant de commencer.....	3
2.1	GENETICE Edition Personnelle.....	3
2.2	GENETICE Edition Entreprise.....	3
3	Exécution du programme d'installation de GENETICE.....	5
3.1	Systèmes Antivirus.....	5
3.2	Edition Personnelle.....	5
3.3	Edition Entreprise.....	5
4	Informations à fournir.....	5
4.1	Ecran d'identification du produit.....	5
4.2	Ecran de sélection du dossier d'installation.....	6
4.3	Ecran de saisie du compte d'administration de la Licence (Edition Entreprise uniquement).....	6
5	Activation de GENETICE.....	6
6	Mise à jour de GENETICE.....	7
7	Désinstallation de GENETICE.....	7
8	Déplacement d'une installation de GENETICE.....	7
9	Coordonnées du support technique.....	8

# 1 Installation de GENETICE

Vous venez de faire l'acquisition de GENETICE, un générateur d'exercices interactifs. Nous espérons que ce produit vous satisfera dans votre activité.

Toutefois, avant d'installer GENETICE, vérifiez que les composants logiciels pré-requis sont bien installés.

## 2 Avant de commencer

Avant d'installer GENETICE, vérifiez que les ordinateurs à équiper présentent au minimum les configurations suivantes en fonction du type de version choisi :

### 2.1 GENETICE Edition Personnelle

*Configuration requise :*

- Systèmes d'exploitation Microsoft Windows 98/Me, NT, 2000/2003, XP.
- Processeur Intel Pentium III 550 MHz minimum ou équivalent.
- 256 Mo de mémoire vive.
- Une quantité suffisante d'espaces disponibles sur le disque dur. La quantité d'espaces nécessaires varie en fonction de l'importance des ressources manipulées (fichiers audio, vidéo, ...).
- Moniteur VGA ou de résolution supérieure.
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.
- Souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible.
- Tous les éléments indispensables pour l'accès à Internet.

*Composants logiciels supplémentaires à installer sur le poste :*

- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition Version 1.5 ou supérieure de SUN Micro System
- Un navigateur Internet compatible Internet Explorer (Version 6 ou supérieure), Netscape (Versions 7 ou supérieure), Mozilla ou Firefox

### 2.2 GENETICE Edition Entreprise

*Poste serveur :*

*Configuration requise :*

- Systèmes d'exploitation Microsoft Windows NT, 2000/2003, XP.
- Processeur Intel Pentium III 700 MHz minimum ou équivalent.
- 256 Mo de mémoire vive minimum.

- Une quantité suffisante d'espace disponible sur le disque dur. La quantité d'espaces nécessaires varie en fonction de l'importance des ressources manipulées (fichiers audio, vidéo, ...).
- Moniteur VGA ou de résolution supérieure.
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.
- Souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible.

*Composants logiciels supplémentaires à installer sur le poste:*

- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition Version 1.5 ou supérieure de SUN Micro System.
- Un navigateur Internet compatible Internet Explorer (Version 6 ou supérieure), Netscape (Versions 7 ou supérieure), Mozilla ou Firefox.

***Poste client :***

*Configuration requise :*

- Systèmes d'exploitation Microsoft Windows 98, NT, 2000, XP.
- Processeur Intel Pentium III 550 MHz minimum ou équivalent.
- 256 Mo de mémoire vive.
- Une quantité suffisante d'espaces disponibles sur le disque dur. La quantité d'espaces nécessaires varie en fonction de l'importance des ressources manipulées (fichiers audio, vidéo, ...)
- Moniteur VGA ou de résolution supérieure.
- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM.
- Souris Microsoft ou dispositif de pointage compatible.
- Tous les éléments indispensables pour l'accès à Internet.

*Composants logiciels supplémentaires à installer sur le poste:*

- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition Version 1.5 ou supérieure de SUN Micro System.
- Un navigateur Internet compatible Internet Explorer (Version 6 ou supérieure), Netscape (Versions 7 ou supérieure), Mozilla ou Firefox.

## 3 Exécution du programme d'installation de GENETICE

### 3.1 Systèmes Antivirus

Si vous utilisez Norton Antivirus vous devez placer à off la protection automatique, autrement Norton détecte un Virus lors de la mise en place du système de protection. Cela est nécessaire lors de l'installation de la protection ou lors de son activation.

Procédez à l'installation de GENETICE en respectant les étapes suivantes selon que vous installez une version Personnelle ou Entreprise :


### 3.2 Edition Personnelle



L'application GENETICE est installée sur l'ordinateur cible en exécutant le programme **SETUP.exe**.

### 3.3 Edition Entreprise

L'application GENETICE est installée sur le poste serveur. Les postes clients doivent être configurés de manière à exécuter l'application à distance. Installer GENETICE en exécutant le programme **SETUP.exe**.

Sur le poste serveur, exécutez une installation complète ou une mise à jour selon vos besoins.

**❗ Important** : Partagez le dossier d'installation et donnez les droits de lecture/écriture/création/modification d'attributs sur le sous-dossier caché : «  GENETICE.404 »

Sur les postes clients, connectez un lecteur réseau sur le dossier d'installation précédemment partagé puis créez un raccourcis sur : «  <lecteur réseau>:\Bin\GENETICE.exe », en spécifiant de démarrer dans «  <lecteur réseau>:\Bin ».

#### **Remarque :**

L'installation et l'exécution de GENETICE exigent l'installation préalable de Java 2 Runtime Environment, Standard Edition Version 1.5 ou supérieure de SUN Micro System.

## 4 Informations à fournir

Au cours de l'installation, l'assistant Installation de GENETICE vous demande d'effectuer des sélections et de fournir certaines informations. Les sections suivantes décrivent quelques écrans de l'Assistant et les informations que vous êtes invités à fournir.


### 4.1 Ecran d'identification du produit

Tapez le numéro de licence dans le champ prévu à cet effet. Cette information est située, soit sur la notice d'installation, soit à l'arrière du

boîtier du CD-ROM de GENETICE. Si le numéro n'est pas accepté, vérifiez les points suivants :

- Assurez-vous que la touche VERROUILLAGE MAJUSCULE n'est pas activée.
- Si vous utilisez le pavé numérique situé à droite de votre clavier, vérifiez que la touche VERROUILLAGE NUMERIQUE est activée.
- Vérifiez que le numéro a été saisi avec les caractères de séparation.

#### 4.2 Ecran de sélection du dossier d'installation

Si vous désirez installer GENETICE dans un dossier différent de «  C:\Program Files\GENETICE », cliquez sur **Parcourir** et tapez le chemin d'accès du dossier de votre choix. Si vous spécifiez un dossier inexistant, l'assistant le crée à votre place.

#### 4.3 Ecran de saisie du compte d'administration de la Licence (Edition Entreprise uniquement)

Au niveau de GENETICE, afin que les utilisateurs sur le réseau ne puissent pas accéder aux paramètres de la licence, l'accessibilité est réalisée après validation d'un mot de passe. C'est au niveau de l'installation que le mot de passe initial est défini.


## 5 Activation de GENETICE

Au premier lancement de GENETICE, la boîte de dialogue **Activation de GENETICE** s'affiche. Notez les informations affichées à l'écran (numéro de licence et de série) afin de nous les communiquer par téléphone ou par courrier électronique. Calfat vous délivrera ensuite un code d'activation autorisant l'utilisation de GENETICE.


## 6 Mise à jour de GENETICE

Après avoir effectué la mise à jour avec le programme d'installation vous devez saisir un code de mise à jour délivré par CALFAT.

## 7 Désinstallation de GENETICE

Lorsque vous effectuez une désinstallation de GENETICE, le dossier caché «  GENETICE.404 » n'est pas supprimé. Si vous avez activé GENETICE, celui-ci contient la clé logicielle, cette clé peut être conservée pour une utilisation future ou pour déplacer une installation.

## 8 Déplacement d'une installation de GENETICE


Lorsque vous avez activé GENETICE, la clé logicielle a été créée sous le dossier caché «  GENETICE.404 ». Pour effectuer le déplacement d'une installation de GENETICE, il faut aussi déplacer cette clé logicielle.

Consultez le manuel «  [deplace\\_install.pdf](#) » afin de connaître l'ordre des opérations à effectuer.

## 9 Coordonnées du support technique



ZAC Saint-Jacques 1  
12 rue Pierre et Marie Curie  
54320 Maxéville

 03 83 57 92 87 – 05 63 73 51 21

 [contact@opalestudio.com](mailto:contact@opalestudio.com)